

Copyright: Helen Shrimpton, 2018. Všechna práva vyhrazena.

Od: Helen at [www.crystalsandcrochet.com](http://www.crystalsandcrochet.com)

Sponsor Stylecraft příze



### Zkratky a vysvětlivky (US terminologie)

sl.	sloupek	KS	krátký sloupek	ZS	zadní smyčka
Ř,R	řada R+číslo	PDS	polodlouhý sloupek	PS	přední smyčka
ŘO	řetízek, řetízk.oko	DS	dlouhý sloupek	ZR	zadní reliéfní
PO	pevné oko	2NDS	dvakrát nahozený dlouhý sloupek	PR	přední reliéfní
NH	nahodit	3NDS	tříkrát nahozený dlouhý sloupek		

*[ ] Nápořěda: Pokyny mezi řěmito řávorkami obsahují tipy a foto nápořědu k orientaci v tomto návođu, jsou tu proto, aby vás navedly a usnadnily vám řívot, řředevřím řávřáteřníkřm.*

*Odkaz na fotky je oznařen [P] spolu s danřm říslem*

\* \* Pokyny mezi hvřzdiřkami opakujte uvedenřm pořtem repetiří. Obvykle se jednř o opakovřní celř strany a bude obsahovat vřce pokynř.

() nebo ( ) Pokyny mezi závorkami opakujte uvedeným počtem repeticí. Jedná se o opakování nižší úrovně.

## Speciální sloupky

**PR 2NDS nopek:** NH dvakrát, vložte háček kolem daného SL, NH vytáhněte smyčku, NH protáhněte přes 2 smyčky dvakrát, 2 smyčky na háčku.

Opakovat dvakrát kolem stejného SL, 3 smyčky na háčku, 4 smyčky na háčku.

NH a protáhnout všemi 4 smyčkami.

*Šikmé nopky: vysvětleno v Ř94.*

**Krabí SL:** KS háčkovaný obráceně, pracujete v protisměru oproti normálnímu háčkování.

91. Napojte stojícím PDS do ŘO2-O rohové mezery na konci kterékoli dlouhé strany, (2 ŘO, PDS) do stejného místa, [P1]

\***Krátká strana:** 2 ZR DS kolem dalších 2 SL dohromady [*udělejte druhý SL pod prvním*] 113 krát, [P2, 3]

do ŘO2-O rohové mezery (PDS, 2 ŘO, PDS),

**Dlouhá strana:** 2 ZR DS kolem dalších 2 SL dohromady [*udělejte druhý SL pod prvním*] 127 krát, do ŘO2-O rohové mezery (PDS, 2 ŘO, PDS). \*[P4, 5]

Opakujte od \* do \* dvakrát, vynechte poslední rohovou skupinu.

Napojte pomocí PO do stojícího PDS, ustříhňte a zapošijte.

Počet: Krátká strana: 2 PDS, 226 ZR DS, 1 ŘO2-O rohová mezera. 228 SL celkem

Dlouhá strana: 2 PDS, 254 ZR DS, 1 ŘO2-O rohová mezera. 256 SL celkem





92. Napojte stojícím PDS do posledního SL kterékoli dlouhé strany, [P1]

\***Krátká strana:** do ŘO2-O rohové mezery (PDS, 2 ŘO, PDS), PDS do dalších 228 SL,

**Dlouhá strana:** do ŘO2-O rohové mezery (PDS, 2 ŘO, PDS), PDS do dalších 256 SL. \*[P2,3]

Opakujte od \* do \* dvakrát, vynechte poslední PDS.

Napojte pomocí PO do stojícího PDS, ušijte a zapošijte, nebo spojte pomocí PO pokud pracujete s jednou barvou.

Počet: Krátká strana: 230 PDS, 1 ŘO2-O rohová mezera.

Dlouhá strana: 258 PDS, 1 ŘO2-O rohová mezera.



93. Napojte stojícím DS do ŘO2-O rohové mezery na konci kterékoli dlouhé strany [P1], (DS, 2 ŘO, 2 DS) do stejného místa, [P2], nebo pokud pracujete s jednou barvou, PO do dalšího SL, a do ŘO2-O rohové mezery and 3 ŘO [počítá se jako DS],

\***Krátká strana:** (2 ŘO, vynechat další 2 SL, DS do dalších 2 SL) 57 krát, 2 ŘO, vynechat další 2 SL, do ŘO2-O rohové mezery (2 DS, 2 ŘO, 2 DS),


**Dlouhá strana:** (2 ŘO, vynechat další 2 SL, DS do dalších 2 SL) 64 krát, 2 ŘO, vynechat další 2 SL, do ŘO2-O rohové mezery (2 DS, 2 ŘO, 2 DS). \*[P3, 4]

Opakujte od \* do \* dvakrát, vynechte poslední rohovou skupinu.

Napojte pomocí PO do stojícího DS, uštrihněte a zapošijte.

Počet: Krátká strana: 118 DS, 58 ŘO2-O mezer, 1 ŘO2-O rohová mezera.

Dlouhá strana: 132 DS, 65 ŘO2-O mezer, 1 ŘO2-O rohová mezera.



*Nápověda: Šikmé nopky se dělají jako přední reliéfní 2NDS nopky a tvoří se kolem nožky druhého SL každého páru.*

94. Napojte stojícím PR KS kolem druhého DS v první dvojici 2 DS dělané do rohové mezery na konci kterékoli dlouhé strany [P1], (3 ŘO, PR 2NDS nopek kolem nožky stejného SL) [P2] [vytvoří se rohový šikmý nopek],

(vynechte násl. ŘO2-O mezeru a další DS, PR KS kolem dalšího SL, 3 ŘO, PR 2NDS nopek kolem stejného SL) 249 krát, *dejte značtko do každého šikmého nopku v rohu.* [P3, 4, 5]

Napojte pomocí PO do stojícího PR KS, uštrihněte a zapošijte.

Počet: Krátká strana: 58 PR KS, 58 šikmých nopků, 1 rohový PR KS a šikmý nopek.

Dlouhá strana: 65 PR KS, 65 šikmých nopků, 1 rohový PR KS a šikmý nopek.





95. Pracujte přes R94, napojte stojícím PDS mezi DS R93 a šikmý nopek na konci kterékoli dlouhé strany, [P1]

**\*Krátká strana:** Pracujte přes 3 ŘO a do ŘO2-O rohové mezery R93 (2 PDS, 2 ŘO, 2 PDS), [P2] (PDS mezi DS R93 a šikmý nopek, 3 PDS pracujte přes 3 ŘO a do ŘO2-O rohové mezery R93) 58 krát, PDS mezi DS R93 a rohový šikmý nopek, [P3]

**Dlouhá strana:** Pracujte přes 3 ŘO a do ŘO2-O rohové mezery R93 (2 PDS, 2 ŘO, 2 PDS), (PDS mezi DS R93 a šikmý nopek, 3 PDS pracujte přes 3 ŘO a do ŘO2-O rohové mezery R93) 65 krát, PDS mezi DS R93 a rohový šikmý nopek. \*[P4]

Opakujte od \* do \* dvakrát, vynechte poslední PDS.

Napojte pomocí PO do stojícího PDS.

Počet: Krátká strana: 237 PDS, 1 ŘO2-O rohová mezera.

Dlouhá strana: 265 PDS, 1 ŘO2-O rohová mezera.



*Krabí sloupek je perfektním zakončením vaší krásné Cosmic deky.*

96. 1 ŘO a háčkejte pozpátku krabím sloupkem do každého SL až do ŘO2-O mezery, 3 krabí KS do ŘO2-O mezery, opakujte na každé straně. [P1, 2, 3]

Spojte do prvního krabího KS pomocí PO, ustříhňte a zapošijte.

Počet: Krátká strana: 240 krabích KS. Dlouhá strana: 268 krabích KS.



Konec části 9

Průměrná velikost:

Double Knitting 4mm G háček :

Krátká strana: 54 in/137 cm

Dlouhá strana: 62 in/157.5 cm

Aran 5.5mm háček :

Krátká strana: 66 in/167 cm

Dlouhá strana: 77 in/195 cm